Submission Port 設定手順



2013年2月12日 株式会社 トコちゃんねる静岡

番号:

Submission Port 設定手順は以下の通りとなります。 ※お手元に「インターネット接続サービス登録通知書」をご用意ください。

設定サンプル:Outlook Express(メールソフト)

ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容	
e-mail(POP)アカウント	xyz67890	
e-mail(POP)パスワード	12345678	
e-mail アドレス	abc12345@mx1.s-cnet.ne.jp	

Outloook Express を起動して【ツール(T)】より【アカウント(A)】をクリックします。



② 【メール】タブをクリックして【プロパティ(P)】ボタンをクリックします。

L 11-K 57	レース ディレクトリ サービス		<u>())(A)</u>
アカウント	種類	接続	削除(<u>R</u>)
🔒 mx1.s-cnet.n	ie.jp メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(P)
			既定に設定(①)
			インボートロ_
			エクスポート(匠).

③ 【サーバー】タブをクリックします。

宕 mx	1.s-cnet.ne.jpのプロパティ	?×	
全般	サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		
メール	ル アカウント		
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例: 仕事、Microsoft メール サーバー)			
1	mx1.s-cnet.ne.jp		

```
④ 【受信メール(POP3)】欄
```

```
『mx1.s-cnet.ne.jp』 を 『mail2.mx1.s-cnet.ne.jp』 に、
または『po.dws.ne.jp』の場合は『mail2.po.dws.ne.jp』に
書き換えます。
【送信メール(SMTP)(U)】欄
```

```
『mx1.s-cnet.ne.jp』を『smtp2.mx1.s-cnet.ne.jp』に、
または『po.dws.ne.jp』の場合は『smtp2.po.dws.ne.jp』に
書き換えます。
```

◆ 『mx1.s-cnet.ne.jp』の場合

音 mx1.s-cnet.ne.jpのプロパティ 🛛 💽 🔀			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
サーバー情報 受信メール サーバーの種類(M): POP3			
受信メール (POP3)仰:	mail2.mx1.s-cnet.ne.jp		
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	smtp2.mx1.s-cnet.ne.jp		
受信メールサーバー			
アカウント名(ご):	xyz67890		
パスワード(<u>P</u>):	*****		
✓パスワードを保存する(₩) □セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(⑤)			
送信メール サーバー 🛛 ——			
✓このサーバーは認証が必要(V) 設定(E)			
OK キャンセル 適用(A)			

◆ 『po.dws.ne.jp』の場合

10
smtp2.po.dws.ne.jp
xyz67890
✓パスワードを保存する(W) パスワード認証でログオンする(S)
要──

⑤ 【このサーバーは認証が必要(V)】にチェックを入れ、【設定(E)】ボタンをクリックしま す。

サーバー情報	復(M): POP3
受信メール (POP3)(D):	mail2.mx1.s-cnet.ne.jp
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	smtp2.mx1.s-cnet.ne.jp
受信メール サーバー	
アカウント名(の):	xyz67890
パスワード(<u>P</u>):	*****
□セキュリティで保護されば 送信メール サーバー —	とパスワード認証でログオンする(<u>S</u>)

⑥ 【受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)】にチェックします。

送伯	iメール サーバー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ľ	●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
	○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(2)
	アカウント名(0):
	パスワード(空):
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
	OK キャンセル

入力後、**【OK】**ボタンをクリックします。

⑦ 【詳細設定】タブをクリックします。

🕋 mx1.s-cnet.ne.jpのプロパティ	? 🗙
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3) (D: mail2.mx1.s-cnet.ne.jp	
送信メール (SMTP)(U): smtp2.mx1.s-cnet.ne.jp	
受信メール サーバー	

⑧ 【送信メール(SMTP)(O)】に【587】と入力します。

🕿 mx1.s-cnet.ne.jpのプロパティ 🛛 ? 🔀				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバーのボート番号				
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)				
受信メール (POP3) (D: 110				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)				
サーバーのタイムアウト				
短い 寸 長い 1分				
送信 ————————————————————————————————————				
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)				
60 🔅 KB				
配信				
▼サーバーにメッセージのコピーを置く(1)				
🗌 サーバーから削除する(R) 🛛 💿 日後				
□ 削除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)				
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)				

⑨【OK】ボタンをクリックします。

🕿 mx1.s-cnet.ne.jpのプロパティ 🛛 🕐 🔀			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
サーバーのボート番号			
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)			
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)			
受信メール (POP3) (D: 110			
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)			
サーバーのタイムアウト			
短い 录 長い 1分			
送信 ————————————————————————————————————			
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)			
60 🔅 KB			
配信			
☑ サーバーにメッセージのコピーを置く(1)			
□サーバーから削除する(P) 5 章 日後			
□ 開『除済みアイテム] を空にしたら、サーバーから削除(M)			
して、 「「「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「			

⑩ 【閉じる】ボタンをクリックします。

インターネット アカウン	/F		? 🛛
オペて メール ニュ	ース ディレクトリ サービス		<u>i6hn(A)</u> ▶
アカウント	種類	接続	
Ramx1.s-cnet.ne	a.jp メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(<u>P</u>)
			既定(設定(<u>0</u>)
			インボート@
			エクスポート(目)
			順番の設定(S)
			開いる